

PRINT SERVER

שלב-א

local area connection -1 control panel-2 network connection-3 קליק ימני על-
4-לחיצה על מאפיינים/properties
בחלון שנפתח – 5-דאבל קליק על internet protocol TCP/IP
6-מסמן- השתמש בכתובות ה-IP הבאות {use the following IP address}
7-ב-IP נרשום: 192.168.2.45 8-ב- subnet mask לחיצה-נרשם: 255.255.255.0
OK/OK

שלב-ב

print server -1 start-2 programs-3 print server utilities-4
configuration
* התוכנה צריכה לזהות שרת המדפסות באופן אוטומטי
לחץ למעלה על - setup {admin/1234} ואז על wireless ונפתח אשף
Adhoc ולמטה Auto
Assign name – ונבחר שם לשרת, את הערוץ למטה נשים על 6
* בשלב זה ניתן לבחור אבטחה לרשת האלחוטית {שידור הפרינט סרבר}
* כאן ניתן להגדיר כתובת IP לשרת באופן ידני
לחיצה על YES – SAVE

שלב-ג

print server utilities-3 programs-2 start -1- נכנס שוב ל-
נלחץ על- network ports quick setup
העבר את הפורט שבשימוש לצד ימין אל – chosen ports
למטה נסמן Auto ונלחץ על O.K

שלב-ד

ניגש ל- 1-התחל 2-הגדרות 3-מדפסות ופקסים 4-אשף הוספת מדפסת
נלחץ- NEXT ו-LOCAL
ב- use the following -נבחר את הפורט של הפרינט סרבר לפי שמו
נבחר את הדרייבר וסוג המדפסת – אם ישנו הדרייבר על הדיסק, נלחץ have disk
Replace - פה ניתן שם לרשת וניקבע עם היא תהיה מדפסת ברירת המחזל
לשתך או לא לשתף את המדפסת
* הדפסת עמוד ניסיון ? כן/לא - FINISH
נגש לתחנת העבודה המרוחקת ונתקין את תוכנת ה-client
בסוף ההתקנה אמורה התוכנה לזהות את הפורט וכתובת ה-IP של השרת לבד
בשלב הבא נלחץ על – continue
* פתח את התוכנה לאיתור רשתות אלחוטיות והתחבר לשם הרשת שנתת לפרינט סרבר
התחל בהדפסה